

ПЕРЕВІРКА ОС WINDOWS ЩОДО НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ ТА АКТИВАЦІЇ КЛЮЧА



НОТАРІАЛЬНА
ПАЛАТА УКРАЇНИ

Метод 1: Перевірка через "Налаштування" (Settings)

1. Натисніть `Win + I` (кнопка на клавіатурі з намальованим вікном Windows), щоб відкрити налаштування Windows або натисніть кнопку Пуск (вікно)→Налаштування (шестерня).




+ I

або




2. Перейдіть до "Система" → "Активация".



3. Перевірте статус:

"Windows активована за допомогою цифрової ліцензії" – це ліцензійна версія.

"Windows не активована" – потрібна активація.



ПЕРЕВІРКА ОС WINDOWS ЩОДО НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ ТА АКТИВАЦІЇ КЛЮЧА






НОТАРІАЛЬНА
ПАЛАТА УКРАЇНИ


Метод 2: Перевірка через командний рядок (аналіз)

Це найшвидший спосіб дізнатися, чи активована Windows:

1. Відкрийте командний рядок (натисніть `Win + R`, введіть `cmd` і натисніть `Enter`).
2. Введіть команду: `slmgr/xpr` і натисніть `Enter`
3. Якщо Windows ліцензійна та активована, ви побачите повідомлення "Ця система активована постійно" або "The machine is permanently activated".
4. Якщо система не активована, з'явиться повідомлення про пробний період або необхідність активації.

У вікні ви побачите статус:

-  "The machine is permanently activated" – Windows ліцензійний.
-  "Windows is in Notification Mode" – система не активована.
-  "This machine will expire on [дата]" – це пробна або тимчасова активація.



Типи активації:

R (Retail) – це офіційна версія, куплена через Microsoft або магазин.

OEM (Original Equipment Manufacturer) – це ліцензія, яка йшла разом із вашим комп'ютером.

KMS або Volume MAK – зазвичай використовується корпоративними клієнтами, ймовірно, це піратська версія.

ПЕРЕВІРКА ОС WINDOWS ЩОДО НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ ТА АКТИВАЦІЇ КЛЮЧА




НОТАРІАЛЬНА
ПАЛАТА УКРАЇНИ

Метод 3 (деталізований): Перевірка через командний рядок (глибший аналіз)

Цей спосіб допоможе перевірити, яка саме ліцензія використовується (KMS, MAK чи Retail):

1. Відкрийте `CMD` як адміністратор (`Win + R` → `cmd` і натисніть `Enter`).
2. Введіть команду: `slmgr/dli` і натисніть `Enter`
3. У вікні ви побачите тип активації:

- Retail** – це офіційна версія, куплена через Microsoft або магазин.
- OEM** – це ліцензія, яка йшла разом із вашим комп'ютером.
- KMS або Volume MAK** – зазвичай використовується корпоративними клієнтами, ймовірно, це піратська версія.



Висновок:

- Якщо ваш Windows активований через цифрову ліцензію або Retail/OEM-ключ – він оригінальний.
- Якщо активації немає або стоїть KMS або Volume MAK на ПК – ймовірно, це піратська версія.

Якщо ваша система неактивована, рекомендується придбати ліцензію через Microsoft або офіційних продавців та постійно слідкувати за необхідними оновленнями ОС Windows!



Основні ризики використання користувачами неактивованої операційної системи Windows:

1. Порушення авторських прав – використання неактивованої ОС є незаконним і суперечить ліцензійній угоді Microsoft.
2. Компрометація безпеки – якщо ви бачите повідомлення про необхідність активації, це може свідчити про встановлення нелегальної копії ОС або про те, що ваш комп'ютер було скомпрометовано зловмисниками.
3. Відсутність оновлень та підтримки – неактивована Windows не отримує критичних оновлень безпеки, що підвищує ризик вірусів, шкідливого ПЗ та кібератак.

ОБМЕЖЕНИЙ ФУНКЦІОНАЛ – КОРИСТУВАЧ СТИКАЄТЬСЯ З ОБМЕЖЕННЯМИ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОМФОРТ РОБОТИ.

ОЗНАЙОМИВШИСЬ ІЗ ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УГОДАМИ, ВИ ДЛЯ СЕБЕ ЗМОЖЕТЕ ВИЗНАЧИТИ, ЩО КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ WINDOWS ЛИШЕ ПІСЛЯ ПРИДБАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО КЛЮЧА ТА ПРОВЕДЕННЯ АКТИВАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ НЕАКТИВОВАНОЇ АБО ПІРАТСЬКОЇ ВЕРСІЇ Є ПОРУШЕННЯМ УМОВ УГОДИ ТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ.